# DDiscovery-Write-Data 使用说明

本项目通过 Digilent Digital Discovery 向数字设备写入自定义数据序列, 所有配置参数和数据位均集中在 config.json 中管理, 可在同一文件内定义多个命名配置。

## 依赖环境

```
• Python 3.7 及以上
```

dwfpy

安装命令

pip install dwfpy

## 文件结构

```
main.py 主程序, 读取 config.json 并写入设备 config.json 配置文件, JSON 格式, 可同时包含多个写入方案 README.md 中文说明 README_en.md 英文说明
```

## config.json 示例

```
"config2": { ... }
}
```

## 字段说明

frequency 时钟信号频率(Hz)

num\_cycles\_to\_reset 复位保持低电平的时钟周期数

length of data 单次写入的数据位长度, 须与 data 内键值对数量一致

repeats 数据序列重复次数

clock\_channel时钟输出通道号(24-39)data\_channel数据输出通道号(24-39)resetn\_channel复位输出通道号(24-39)

reset idle state 复位线空闲电平, 可选 initial / low / high / z

data 数据位对象, 键名自定, 值为 0 或 1

## 使用步骤

1. 编辑 config.json, 按示例添加或修改配置项。

- 2. 连接 Digilent Digital Discovery 设备。
- 3. 在终端执行 python main.py。
- 4. 按提示操作:回车写入全部配置;输入q退出程序。

### 注意事项

- 确保 config.json 格式正确, 否则程序会指出具体错误位置。
- •通道号必须位于 24-39 且不可重复。
- data 中键值对数量必须等于 length\_of\_data。
- 更改频率、通道或重复次数时, 直接编辑 config.json 即可。

若某配置中 data 为 1010, 且 repeats 设为 2, 输出波形将连续两次写出 1010, 即 1010 1010。